Grundlagen + Aufbau - 2D und 3D - Menüprogrammierung



FRANK BÖSCHEN

comt-frank-boeschen @ gmx.de

AutoCAD

Dynamische Blöcke


© 2001-2023

Grundlagen + Aufbau - 2D und 3D - Menüprogrammierung




Datum: Seite 2

<u>AutoCAD - Erstellen von</u> <u>Dynamischen Blöcken</u>



Startpunkt 100,100

Zeichnen Sie ein Rechteck nach Vorgabe und erstellen Sie daraus einen Block mit dem Namen *Dyn-Rechteck*.




Grundlagen + Aufbau - 2D und 3D - Menüprogrammierung



FRANK BÖSCHEN


comt-frank-boeschen @ gmx.de

Datum: Seite 3




Falls sich der Blockeditor nicht geöffnet hat, können Sie mit klicken "*linke Maustaste*" auf das Rechteck den Editor öffnen.


Wählen Sie *Linear* und bemaßen die untere Kannte vom Rechteck




 Klicken Sie auf den Rand des gelben Rechtecks mit dem "!"
 Wählen Sie im Werkzeug Blockeditor die Gruppe Strecken.



Ziehen Sie ein Rechteck (1) auf und innerhalb ein Rechteck zum *Strecken* (2).






Grundlagen + Aufbau - 2D und 3D - Menüprogrammierung




FRANK BÖSCHEN

comt-frank-boeschen @ gmx.de

Datum: Seite 4




Nach dem Sie mit dem Strecken fertig sind gibt es das Strecken Symbol auf der Zeichnung.



Öffnen Sie das
Eigenschaften
Fenster. Klicken Sie
auf das Wort
Abstand.
Dann wählen Sie im
Wertessatz als Typ
Liste

Х



Hinzuzufügende Abstände:

Hinzufügen

55
60
75
85
100
140

Durch klicken auf das Fenster

weitere Größen mit Komma

🤮 Abstandswert hinzufügen

ein.

Symbol öffnen Sie die Werteliste

in den Eigenschaften und geben

getrennt und durch Hinzufügen

Wählen Sie die Spitze des linken Pfeil und löschen diese.




Grundlagen + Aufbau - 2D und 3D - Menüprogrammierung



FRANK BÖSCHEN

comt-frank-boeschen @ gmx.de


Datum: Seite 5



Nach dem Einfügen des Blocks klicken sie auf den Rahmen vom Rechteck. Dann auf den sichtbaren rechten Pfeil klicken.

Verändern Sie die Größe vom Rechteck durch ziehen.

Sie können auch einen Test bei geöffneten Blockeditor vornehmen in dem Sie einen Test Block starten.



Wenn sich das Fenster *Blockreferenz* öffnet können Sie auf Abstand klicken und einen Wert auswählen.

